CORPORA
Powered by PinnCalc

Vollversion 19 R10

Mit dieser Vollversion bringen Sie eine bestehende Corpora-Installation auf die neue Version (Versionssprung) – oder installieren Corpora komplett neu, z. B. auf einem neuen Rechner. Releases kommen automatisch per Autoupdate. Befolgen Sie die Hinweise bitte genau; bei Problemen melden Sie sich umgehend bei unserer Hotline.

Download: hub.pinncalc.de/installation/corpora – Datei Corp19R10.iso, ca. 680 MB
Releases: kommen automatisch per Autoupdate – was sich geändert hat, steht in den Versionshinweisen: hub.pinncalc.de/versionshinweise
Hotline: +49 4351 723910 · info@p-s-s.de

Installation

Wählen Sie die Anleitung, die zu Ihrer Installation passt.

Einzelplatz

1. Beenden Sie Corpora.
2. Erstellen Sie eine Datensicherung.
3. Laden Sie die Vollversion herunter: hub.pinncalc.de/installation/corpora (Datei Corp19R10.iso, ca. 680 MB).
4. Öffnen Sie die heruntergeladene ISO-Datei per Doppelklick.
5. Starten Sie das Setup – das Installationsprogramm startet.
6. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Die eigentliche Installation dauert nur wenige Minuten.
7. Starten Sie Corpora. Jetzt wird die Datenaktualisierung vorgenommen.
8. Die Aktualisierung kann je nach Datenmenge und Rechner einige Zeit in Anspruch nehmen, mindestens aber 30 Minuten.
9. Fertig – Sie können die neue Version jetzt nutzen.

Mehrplatz

Schritt 1: Datenbankserver

Wichtig: Bei Remote-Installationen lassen Sie die Installation bitte unbedingt von unserer Hotline durchführen.

1. Beenden Sie Corpora an allen Arbeitsplätzen.
2. Beenden Sie die Datenbanksoftware auf dem Server.
3. Erstellen Sie eine Datensicherung.
4. Laden Sie die Vollversion herunter: hub.pinncalc.de/installation/corpora (Datei Corp19R10.iso, ca. 680 MB).
5. Speichern Sie die heruntergeladene ISO-Datei im Netzwerk.
6. Öffnen Sie die ISO-Datei auf dem Datenbankserver per Doppelklick.
7. Starten Sie das Setup – das Installationsprogramm startet.
8. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Die eigentliche Installation dauert nur wenige Minuten.
9. Starten Sie den Datenbankserver.

Schritt 2: Alle Arbeitsplätze

1. Installieren Sie die Vollversion jetzt an allen Arbeitsplätzen.
2. Laden Sie die Vollversion herunter: hub.pinncalc.de/installation/corpora (Datei Corp19R10.iso, ca. 680 MB).
3. Öffnen Sie die heruntergeladene ISO-Datei per Doppelklick.
4. Starten Sie das Setup – das Installationsprogramm startet.
5. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Die eigentliche Installation dauert nur wenige Minuten.

! **Starten Sie Corpora auf keinen Fall.**

Schritt 3: Datenumwandlung

1. Starten Sie Corpora an einem beliebigen Arbeitsplatz. Jetzt wird die Datenumwandlung vorgenommen.
2. Je nach Rechner und Datenbank dauert dies mehrere Stunden.

! **Brechen Sie die Umwandlung auf keinen Fall ab.**

3. Danach können Sie Corpora an allen Arbeitsplätzen nutzen.

Hardwareanforderungen

Für den reibungslosen Betrieb Ihrer PinnCalc-Software empfehlen wir die folgende Ausstattung (Stand: September 2026).

Hinweis: Windows 10 erhält seit dem 14. Oktober 2025 keine Sicherheitsupdates mehr. Bitte setzen Sie an allen Arbeitsplätzen Windows 11 ein.

Einzelplatz – minimal

- Intel Core i3 ab 10. Generation oder AMD Ryzen 3 ab Serie 3000 (mind. 4 Kerne)
- 8 GB Arbeitsspeicher
- SSD mit mindestens 50 GB freiem Speicher
- Bildschirm mit Full HD (1.920 × 1.080)
- Windows 11, 64 Bit (aktuelle Version)
- Breitband-Internetzugang

Einzelplatz – empfohlen

- Intel Core i5/i7 ab 12. Generation oder AMD Ryzen 5/7 ab Serie 5000
- 16 GB Arbeitsspeicher
- NVMe-SSD mit mindestens 100 GB freiem Speicher
- Full HD oder höher, gern zwei Bildschirme
- Windows 11, Windows 11 Pro, 64 Bit (aktuelle Version) - empfohlen
- Breitband-Internetzugang

Netzwerk – empfohlen

Datenbankserver

- Intel Xeon E/Silver oder AMD EPYC ab 4 Kernen, alternativ Core i7/Ryzen 7 der aktuellen Generation
- 32 GB Arbeitsspeicher
- SSD/NVMe im RAID 1 mit mindestens 200 GB freiem Speicher
- Windows Server 2019, 2022 oder 2025
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und tägliche Datensicherung

Netzwerk und Arbeitsplätze

- Kabelgebundenes Netzwerk mit mindestens 1 Gbit/s (kein WLAN für Arbeitsplätze)
- Arbeitsplätze wie „Einzelplatz – empfohlen“
- Breitband-Internetzugang für Updates und Fernwartung